

## Hinweise zur Einrichtung von EBICS

Sie benötigen:

- EBICS-fähige Finanz- oder Buchhaltungssoftware
- einen wiederbeschreibbaren Wechseldatenträger (Festplatte wird aus Sicherheitsgründen grundsätzlich nicht empfohlen, bzw. von einigen Programmen nicht unterstützt) oder eine EBICS-fähige Chipkarte mit Kartenleser
- Zugangsdaten der Bank (Kunden-ID, Teilnehmer-ID's)

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- legen Sie die durch die Bank zur Verfügung gestellten Bankparameterdaten in Ihrer Software an
- legen Sie zu den Teilnehmern eine Schlüsseldatei/ Chipkarte an / übernehmen Sie eine bereits vorhandene Schlüsseldatei/ Chipkarte der Teilnehmer
- Initialisieren Sie den Zugang des Teilnehmers
- erstellen Sie die Initialisierungsbestätigungen der Teilnehmer (elektronische Unterschrift, Verschlüsselung, Authentifizierung) und reichen Sie diese unterschrieben bei Ihrer Bank ein
- nach erfolgter Freischaltung durch die Bank müssen Sie die öffentlichen Schlüssel der Bank abrufen

**Weitere Daten zur Einrichtung sofern nicht automatisch durch Ihre Software geliefert/voreingestellt:**

Bankleitzahl:	21090007
EBICS-Hostname:	EBICSGAD
	Freischaltung seit Sept. 2015 :MULTIVIA
EBICS-Version:	2.4 / 2.5
Verbindungsadresse:	<a href="https://ebics.multivia-suite.de/ebicsweb/ebicsweb">https://ebics.multivia-suite.de/ebicsweb/ebicsweb</a>
Notwendige Portfreischaltung	Port 443
Öffentliche Schlüssel der Bank:	

Verschlüsselung:	E001 43 C9 E0 6F F9 6C 46 C2 2E 2C BC B0 E4 AD 2B C1 92 30 5E 9B
	E002 C0 10 1D E1 3D A3 22 C9 52 A1 42 37 D8 C5 7C EB 98 5D DA DF 78 1D E0 BC C6 1D 53 57 B7 8B 3C A9
Authentifizierung:	X001 89 DF B0 D2 81 52 F6 45 21 76 E8 69 4B F4 96 FA 73 45 3D F6
	X002 0C 7A FD 8E 27 00 80 0A 47 27 E8 13 4C 4C 6E 56 09 91 A5 4F D8 45 C9 5F 05 80 76 81 59 61 44 C3