

Hinweise zur Einrichtung von HBCI mit Schlüsseldatei

Sie benötigen:

- HBCI-fähige Finanz- oder Buchhaltungssoftware
- einen wiederbeschreibbaren Wechseldatenträger (Festplatte wird aus Sicherheitsgründen grundsätzlich nicht empfohlen, bzw. von einigen Programmen nicht unterstützt)
- Benutzerkennung (67292...) und VR-Kennung (VRK...) von Ihrer Bank

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- erstellen Sie in Ihrer Software mithilfe der Benutzerkennung und der VR-Kennung (Kunden-ID) auf Ihrem Sicherheitsmedium eine Schlüsseldatei (name.key)
- übertragen Sie Ihren öffentlichen Schlüssel an das Kreditinstitut
- drucken Sie Ihre Initialisierungsbestätigung aus und reichen Sie diese unterschrieben bei Ihrer Bank ein
- nach der Freigabe der Initialisierung durch die Bank synchronisieren/ aktualisieren Sie Ihre(n) Bankverbindung/ Bankkontakt in diesem Zuge werden Konten und Berechtigungen automatisch in Ihrer Software hinterlegt.

Weitere Daten zur Einrichtung sofern nicht automatisch durch Ihre Software geliefert/ voreingestellt:

Bankleitzahl:	21090007
HBCI-/ FinTS-Version:	3.00
Verbindungsadresse:	https://hbc.gad.de
Schlüsselart/-Profil:	RDH10
Notwendige Portfreischaltung	Port 3000

Hinweise zur Einrichtung von HBCI mit Chipkarte

Sie benötigen:

- HBCI-fähige Finanz- oder Buchhaltungssoftware
- HBCI-Chipkartenleser (meist USB) Klasse 2/3 (mit eigener Tastatur und ggf. Display) oder Secoder
- eine HBCI-Chipkarte mit PIN (vorpersonalisiert => Name und Benutzerkennung sind auf der Karte aufgedruckt) und VR-Kennung (VRK...) Ihrer Bank

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- lesen Sie die Chipkarte mithilfe des Chipkartenleser und der PIN in Ihre Software ein und ergänzen die VR-Kennung (Kunden-ID)
- synchronisieren/ aktualisieren Sie Ihre(n) Bankverbindung/ Bankkontakt in diesem Zuge werden Konten und Berechtigungen automatisch in Ihrer Software hinterlegt

Weitere Daten zur Einrichtung sofern nicht automatisch durch Ihre Software geliefert/ voreingestellt:

Bankleitzahl:	21090007
HBCI-/ FinTS-Version:	3.00
Verbindungsadresse:	https://hbc.gad.de
Schlüsselart/-Profil:	RDH7
Notwendige Portfreischaltung	Port 3000

Hinweise zur Einrichtung von HBCI mit PIN/TAN

Sie benötigen:

- HBCI-fähige Finanz- oder Buchhaltungssoftware
- Sicherheitsverfahren Sm@rtTAN (kleiner Kartenleser optisch oder manuell) und Ihre VR-BankCard
oder Bestätigung über die Freischaltung für mobileTAN (SMS-Übermittlung)
- VR-Kennung von Ihrer Bank
- eine gültige Online-Banking PIN (diese muss ggf. erst in der Online-Filiale der Bank angelegt werden, <https://www.kieler-volksbank.de/ptlweb/WebPortal?bankid=7551>)

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- erstellen Sie in Ihrer Software mithilfe der VR-Kennung (muss 2x eingegeben werden Benutzerkennung/Kunden-ID/Kunden-Nr.) die Bankverbindung/ den Bankkontakt
- synchronisieren/ aktualisieren Sie Ihre(n) Bankverbindung/ Bankkontakt in diesem Zuge werden Konten und Berechtigungen automatisch in Ihrer Software hinterlegt

Weitere Daten zur Einrichtung sofern nicht automatisch durch Ihre Software geliefert/ voreingestellt:

Bankleitzahl:	21090007
HBCI-/ FinTS-Version:	3.00
Verbindungsadresse:	https://hbc-pintan.gad.de/cgi-bin/hbciservlet
Notwendige Portfreischaltung	Port 443